

## PlanetCross v1.2.0 リリースノート別紙

### はじめに

本ドキュメントは PlanetCross v1.2.0 の導入方法について記載したものです。

### 各ソフトウェアのバージョン

今回リリースするソフトウェアのバージョンは以下の通りです。尚、赤字部分が前版(v1.1.2)との差分になります。

**【重要】PlanetCross v1.1.2 (2019 年 6 月 14 日)より、リポジトリサーバーが統一され、本番(本番)／検証(JP-TEST)環境による差分が無くなりましたのでご注意願います。今後は従来「本番(JP)」として使用されていたリポジトリサーバーをご使用願います。**

| ソフトウェア          | バージョン      |
|-----------------|------------|
| Security Server | 6. 20. 2-1 |
| Connector       | 4. 2. 0-1  |
| MISP2           | 6. 20. 0-1 |

### 指定事項

#### 1. Security Server に設定する CA について

CA は使用する環境に応じて設定してください。

**【重要】検証環境(JP-TEST)に付きまして 2019 年 10 月 17 日より、CA 指定先が変更となりました。今後は新規 CA (TEST of Planetway Root CA 2020) の指定をお願い致します。**

| 環境   | CA 名                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 検証環境 | PLANETWAY AVENUE CROSS ROOT-CA<br>TEST of Planetway Root CA 2020 |
| 本番環境 | TDB ROOT CA for Organizations 2019                               |

#### 2. Security Server に設定する TSA について

TSA は使用する環境に応じて設定してください。

| 環境 | TSA 名 |
|----|-------|
|----|-------|

|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検証環境 | Planetway Timestamping Authority                                                                                                                |
| 本番環境 | SEIKO Timestamp Service. Accredited A2W01-006<br>SEIKO Timestamp Service. Accredited A2W02-006<br>SEIKO Timestamp Service. Accredited A2W03-006 |

### 3. Security Server に設定する Member code について

Member code の発番ルールが 2019 年 3 月から変更になっております。2019 年 2 月以前のコードは使用しないようお願いいたします。

新しい発番ルールについては Planetway 担当者へお問い合わせください。

## インストール手順

手順に付きましては、新規インストール、アップグレードともに下記の通りバージョン指定の install コマンドでの実施をお願いします。ただし、Connector のみインストール時に追加入力が必要となる場合がありますのでご注意ください。詳細は下記を参照願います。

各ソフトウェアをインストールする際のコマンドについては以下の通りです **(OS により異なりますのでご注意ください)**。**[version]**はインストールする環境の各ソフトウェアのバージョンを入力してください。

### 【Ubuntu】

| ソフトウェア          | コマンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 対象マニュアル                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Security Server | <pre>\$ sudo apt-get install xroad-securityserver-planetway={version} ¥ xroad-securityserver={version} ¥ xroad-addon-opmonitoring={version} ¥ xroad-proxy={version} ¥ xroad-addon-metaservices={version} ¥ xroad-addon-messagelog={version} ¥ xroad-addon-proxymonitor={version} ¥ xroad-addon-wsdlvalidator={version} ¥ xroad-jetty9={version} ¥ xroad-confclient={version} ¥ xroad-nginx={version} ¥ xroad-signer={version} ¥</pre> | Security Server インストールガイド |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | xroad-base={version} ¥<br>xroad-opmonitor={version} ¥<br>xroad-monitor={version}                                                                                                                                                                 |                     |
| Connector | \$ sudo apt-get install planetx-connector={version}<br><u>※以下はアップグレードの場合のみ出力されます。</u><br>以下メッセージが出力されます。<br>“Package distributor has shipped an updated version”<br>“keep your currently-installed version”を選択する必要があるため、<br><u>”N”を入力してください。</u> | Connector インストールガイド |
| MISP2     | \$ sudo apt-get -y install planetx-misp2-server={version}                                                                                                                                                                                        | MISP2 インストールガイド     |

## 【RHEL】

| ソフトウェア          | コマンド                                                         | 対象マニュアル                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Security Server | \$ sudo yum install xroad-securityserver-planetway-{version} | Security Server インストールガイド |
| Connector       | \$ sudo yum install planetx-connector-{version}              | Connector インストールガイド       |

## 更新履歴

| バージョン   | 日付               | 変更履歴                            |
|---------|------------------|---------------------------------|
| 第 1 版   | 2019 年 8 月 1 日   | 新規作成                            |
| 第 1.1 版 | 2019 年 10 月 17 日 | 検証環境(JP-TEST)における CA 指定先のアップデート |
| 第 1.2 版 | 2020 年 2 月 5 日   | フッターを更新                         |